

AlphaTheta

Manual de instruções Cloud Library Sync



Sobre este manual

Este manual explica o funcionamento do Cloud Library Sync do rekordbox. Leia a “Introdução ao rekordbox” e o “Instruction Manual”.

rekordbox.com/pt/download/#manual

- Neste manual, o nome dos botões e menus apresentados no rekordbox são indicados entre parêntesis retos (p. ex., [BPM], janela [Coleção]).
- Tenha em atenção que, dependendo da versão do sistema operativo, das definições do browser, etc., o funcionamento pode ser diferente dos procedimentos descritos neste manual.
- Tenha em atenção que o idioma no ecrã do rekordbox descrito neste manual pode ser diferente do idioma no seu ecrã.
- Tenha em atenção que as especificações, o design e outros aspetos do rekordbox podem ser alterados sem aviso e ser diferentes das descrições neste manual.

Índice

Sobre este manual	2
Introdução	4
Sobre o Cloud Library Sync	4
Ativar em computadores/dispositivos móveis	7
rekordbox for Mac/Windows.....	9
Instalar a aplicação de computador do serviço de armazenamento na nuvem	9
Sincronizar a biblioteca	10
Adicionar um ficheiro de música à Trial playlist para carregamento	12
Adicionar um ficheiro de música à Cloud Export para carregamento	13
Definir o método de sincronização para ficheiros de música	15
Carregar, transferir, mover ou eliminar ficheiros de música	16
Sincronização da biblioteca	22
[Cloud Library Sync] na janela [Preferências]	24
rekordbox for iOS/Android	25
Sincronizar a biblioteca	25
Adicionar um ficheiro de música à Trial playlist para carregamento	27
Carregar, transferir ou eliminar ficheiros de música	29
Outras	36
Resolução de problemas	36
Marcas comerciais e licenças	37

Introdução

Sobre o Cloud Library Sync

O Cloud Library Sync consegue sincronizar bibliotecas em computadores e dispositivos móveis que utilizem a mesma conta AlphaTheta. Ao carregar ficheiros de música (ou ficheiros de vídeo) para um serviço de armazenamento na nuvem, todos os seus computadores e dispositivos móveis conseguem transferir e reproduzir os ficheiros de música (ou ficheiros de vídeo) carregados.

(Este manual refere-se principalmente a ficheiros de música mp3, wav ou de outros formatos, assim como ficheiros disponíveis para o Cloud Library Sync. No entanto, os ficheiros de vídeo mp4, mov ou de outros formatos também podem ser carregados e transferidos.)

Relativamente ao Cloud Library Sync, consulte o site Web do rekordbox.

■ Versão do rekordbox

Para utilizar o Cloud Library Sync, instale a versão mais recente do rekordbox.

■ Criar uma conta no serviço de armazenamento na nuvem

O Cloud Library Sync é compatível com Dropbox e Google Drive™ (em março de 2025).

Tem de ter uma conta Dropbox ou Google para utilizar o Cloud Library Sync. Se não tiver uma conta, aceite os Termos de Utilização do Dropbox ou da Google Drive e crie uma conta Dropbox ou Google Drive.

Escolha e subscreva um plano da Dropbox ou Google Drive de acordo com o tamanho dos ficheiros de música que carregar.

<https://www.dropbox.com>

<https://www.google.com>

■ Capacidade do serviço de armazenamento na nuvem

O Cloud Library Sync consegue carregar ficheiros de música para o serviço de armazenamento na nuvem, mas os carregamentos não podem ultrapassar a capacidade do plano do serviço. Selecione um plano do serviço com uma capacidade maior ao montante total de todos os ficheiros a carregar.

- Ao subscrever um Plano Profissional e aderir à Professional DJ team, pode ter uma conta Dropbox com capacidade até 5 TB sem custos adicionais.

- Ao subscrever a Cloud Option e aderir à Cloud Option DJ team, pode ter uma conta Dropbox com capacidade até 1 TB.

■ Subscrição

O número de ficheiros de música e a dimensão do armazenamento Dropbox disponível para o Cloud Library Sync são diferentes para cada plano.

Plano	O número de ficheiros de música a sincronizar	Dimensão do armazenamento Dropbox disponível
Plano Free *1	20 ficheiros de música na [Trial playlist - Cloud Library Sync] e 1 000 ficheiros de música na [Cloud Export] *2	-
Plano Core *1		
Plano Creative *1	Todos os ficheiros de música na biblioteca	Dimensão do armazenamento da subscrição contratada
Plano Professional		5 TB
Cloud Option		1 TB

*1: É possível adicionar a Cloud Option.

*2: Ao utilizar o Plano Free, tem de ligar um dispositivo com Hardware Unlock ou equipamento de registo de propriedade.

Relativamente a dispositivo com Hardware Unlock, consulte o URL que se segue:
rekordbox.com/pt/support/hardware-unlock/

Relativamente a equipamento de registo de propriedade, consulte o URL que se segue:

rekordbox.com/pt/support/faq/v7/#faq-q700014

■ Velocidade de ligação

O tempo necessário para a sincronização da biblioteca e o carregamento/a transferência de ficheiros de música varia muito, dependendo da velocidade de ligação à Internet. Com o Cloud Library Sync do rekordbox, recomenda-se um ambiente de trabalho com uma velocidade de ligação de 20 Mbps ou superior para carregamentos e transferências.

■ Sistemas operativos suportados

O Cloud Library Sync é suportado pelos SO que se seguem. Relativamente à versão do SO, consulte os Requisitos do Sistema ou as Especificações nos respetivos sites Web.

- Computador: macOS, Windows
rekordbox.com/pt/download/#system
- Dispositivo móvel: iOS, Android
rekordbox.com/pt/feature/mobile/

■ Utilização individual

Com o Cloud Library Sync, os utilizadores podem utilizar a mesma biblioteca em vários computadores e dispositivos móveis, mas a mesma biblioteca não pode ser partilhada por vários utilizadores.

Ativar em computadores/dispositivos móveis

Plano Free

Plano Core

Pode utilizar a [Trial playlist - Cloud Library Sync] sem ativação.


Para utilizar o [Cloud Export] com o Plano Free, é necessário ligar um dispositivos com Hardware Unlock ou equipamento de registo de propriedade.

Para utilizar o [Cloud Export] com o Plano Core, é necessário fazer a ativação.


Ative todos os computadores e dispositivos móveis que utiliza.

Inicie sessão no rekordbox em todos os computadores e dispositivos móveis onde utiliza o Cloud Library Sync com a mesma conta AlphaTheta.

rekordbox for Mac/Windows



rekordbox for iOS/Android



Plano Creative

Plano Professional


Cloud Option

Ative todos os computadores e dispositivos móveis onde utiliza o Cloud Library Sync.


Ao utilizar o rekordbox em vários computadores e dispositivos móveis, o Cloud Library Sync pode sincronizar a biblioteca se utilizar a mesma conta AlphaTheta em todos os dispositivos. Para obter mais informações sobre o número de computadores e dispositivos móveis que pode ativar e onde pode sincronizar as bibliotecas, consulte a página de PLANO em rekordbox.com.

rekordbox.com/pt/plan/

rekordbox for Mac/Windows



rekordbox for iOS/Android



1. Conta AlphaTheta: a conta AlphaTheta onde tem sessão iniciada atualmente
2. Plano de subscrição: o plano de subscrição atualmente contratado
3. Ativar: ativar ou desativar.

Quando faz a ativação com o rekordbox for iOS/Android, aparece o ecrã em “Sincronizar a biblioteca” (página 25).

Nota

- Para obter informações sobre a ativação, consulte a “Introdução ao rekordbox” no site Web do rekordbox.

rekordbox for Mac/Windows

Utilize o Cloud Library Sync com o rekordbox em Mac/Windows.

Instalar a aplicação de computador do serviço de armazenamento na nuvem

Ao utilizar o rekordbox em Mac/Windows, o Cloud Library Sync utiliza a aplicação de computador do serviço de armazenamento na nuvem para carregar e transferir ficheiros de música.

Instale a Dropbox desktop app.

Nota

- Para utilizar o Cloud Library Sync, aceite os Termos de Serviço da Dropbox e crie uma conta Dropbox para utilizar a Dropbox.
<https://www.dropbox.com/en/privacy#terms>
- Ao utilizar o Google Drive, aceite os Termos de Serviço do Google e crie uma conta Google para utilizar o Google Drive.
<https://policies.google.com/privacy?hl=pt-PT>
- Ao subscrever um Plano Profissional e aderir à Professional DJ team, pode ter uma conta Dropbox com capacidade até 5 TB sem custos adicionais.
Ao subscrever a Cloud Option e aderir à Cloud Option DJ team, pode ter uma conta Dropbox com capacidade até 1 TB.
Para obter mais informações, consulte o Guia de Configuração.
rekordbox.com/pt/cloud-setup-guide/
- Ao subscrever um Plano Creative ou Plano Profissional, não precisa de instalar a Dropbox desktop app quando a opção [Sincronizar apenas ficheiros de música seleccionados (Recommended)] estiver definida para o método de sincronização. O mesmo se aplica à utilização do Google Drive. Para obter mais informações, consulte “Definir o método de sincronização para ficheiros de música” (página 15).

1 Instale a Dropbox desktop app.


<https://www.dropbox.com/install>


Nota

- Se iniciar sessão na Dropbox depois de instalar a Dropbox desktop app, utilize a mesma conta Dropbox quando realizar o passo 6 de “Sincronizar a biblioteca” (página 10). Além disso, se já estiver a utilizar a Dropbox desktop app, utilize a mesma conta Dropbox quando realizar o passo 6 de “Sincronizar a biblioteca” (página 10).

Sincronizar a biblioteca

Ao sincronizar a sua biblioteca com o Cloud Library Sync, pode carregar, transferir e mover ficheiros de música entre Mac/Windows e o armazenamento na nuvem.

- 1 Clique em  no canto superior direito do ecrã para abrir a janela [Preferências].
- 2 Clique no separador [Library Sync] da categoria [CLOUD].
- 3 Ative a opção [Sincronizar biblioteca com outro dispositivo] do [Cloud Library Sync].




- *1 A conta Dropbox que utilizou para iniciar sessão na Dropbox no passo 6 será apresentada.
Ao subscrever o Plano Profissional, pode verificar se está a usufruir da Professional DJ team com a capacidade máxima de 5 TB.
Quando adicionar a Cloud Option, pode verificar se está a usufruir da Cloud Option DJ team com a capacidade máxima de 1 TB.
- *2 A conta Google que utilizou para iniciar sessão no Google Drive no passo 6 será apresentada.
- 4 Clique em [NEXT] quando aparecer a janela que indica a conta necessária.
 - 5 Clique em [OK] quando aparecer a janela de confirmação para unir bibliotecas.

- 6 Selecione o armazenamento na nuvem a partir da [Dropbox] ou do [Google Drive] para sincronizar.
Aparece o ecrã do guia do Cloud Library Sync.
- 7 Clique em [Login] quando aparecer a janela que solicita o início de sessão.
O ecrã de início de sessão no serviço de armazenamento na nuvem aparece no browser.
- 8 Inicie sessão no serviço de armazenamento na nuvem.
Depois de iniciar sessão com sucesso, a conta Dropbox ou Google que utilizou será apresentada no [Serviço de armazenamento na nuvem] do separador [Library Sync]. (Consulte o passo 3.)

Dica

- A conta que utilizou para iniciar sessão no serviço de armazenamento na nuvem (Dropbox ou Google) sincroniza-se em todos os computadores e dispositivos móveis onde utiliza a mesma conta AlphaTheta. Para os seus computadores secundários e subsequentes, inicie sessão na aplicação de computador do serviço de armazenamento na nuvem com a mesma conta que utilizou para iniciar sessão no serviço de armazenamento na nuvem (Dropbox ou Google) no rekordbox.
- O serviço de armazenamento na nuvem que iniciar sessão ficará definido como o [Armazenamento predefinido da Cloud] do separador [Library Sync]. Pode transferir ficheiros de música de qualquer serviço de armazenamento na nuvem ao iniciar sessão no outro serviço de armazenamento na nuvem. No entanto, só pode fazer carregamentos para o serviço de armazenamento na nuvem que definiu como [Armazenamento predefinido da Cloud].
- Pode alterar as definições da nuvem no separador [Library Sync] da categoria [CLOUD] ou no separador [Ligações ao equipamento de DJ].
- Clique no botão [Setup Wizard] na categoria [CLOUD] para ver a janela [Cloud Setup Wizard]. Ao avançar nas janelas, pode definir as funções da nuvem que correspondam ao seu estilo de DJ e ao ambiente do equipamento. As definições configuradas no [Cloud Setup Wizard] podem ser alteradas mais tarde nas [Preferências].




Adicionar um ficheiro de música à Trial playlist para carregamento

Plano Free**Plano Core**

Sempre que adiciona faixas à [Trial playlist - Cloud Library Sync], estas são carregadas automaticamente para o armazenamento na nuvem.

Pode adicionar até 20 faixas.



Os ficheiros de música são transferidos automaticamente para a [Trial playlist - Cloud Library Sync] nos outros computadores ou dispositivos móveis com sessão iniciada e sincronizados.

Nota

- Não é possível sincronizar as seguintes informações.
 - Históricos
 - Listas do Banco Hot Cue
 - Lista de Tags
 - Correspondência
 - Sampler List
 - Faixas Relacionadas

Adicionar um ficheiro de música à Cloud Export para carregamento

Sempre que adiciona ficheiros de música à [Cloud Export], estes são carregados automaticamente para o armazenamento na nuvem.

No Plano Free e no Plano Core, o número de ficheiros de música que pode adicionar está limitado a 1 000.

Não existe essa limitação no Plano Creative, Plano Professional ou Cloud Option.




Os ficheiros de música são transferidos automaticamente para a [Cloud Export] nos outros computadores ou dispositivos móveis com sessão iniciada e sincronizados.


Também pode adicionar listas de reprodução à [Cloud Export] ao utilizar o seguinte ecrã da [Cloud Export].

Verifique as listas de reprodução/pastas no ecrã de sincronização de listas de reprodução e clique no botão [SYNC] para adicionar as listas de reprodução seleccionadas à [Cloud Export].

rekordbox for Mac/Windows



Dica

- Clique no botão  no lado direito da árvore da [Cloud Export] para ver o ecrã da [Cloud Export].
- As listas de reprodução adicionadas à [Cloud Export] não se sincronizam automaticamente com as listas de reprodução originais.
Se alterar o conteúdo das listas de reprodução originais, clique no botão [SYNC] novamente para atualizar o conteúdo da [Cloud Export].

Nota

- Não é possível sincronizar as seguintes informações.
 - Históricos
 - Listas do Banco Hot Cue
 - Lista de Tags
 - Correspondência
 - Sampler List
 - Faixas Relacionadas

Definir o método de sincronização para ficheiros de música

Plano Creative**Plano Professional****Cloud Option**

Pode definir um método para sincronizar ficheiros de música com a Dropbox.

Ao seleccionar a opção [Sincronizar apenas ficheiros de música seleccionados (Recommended)], pode utilizar o armazenamento do seu computador com eficiência.

É adequado para guardar ficheiros de música no armazenamento externo ou utilizar apenas as listas de reprodução necessárias no seu computador portátil.

Ao seleccionar [Sincronizar todos os ficheiros de música], pode manter o mesmo conteúdo nos seus computadores em casa e no estúdio e na Dropbox.

É adequado para guardar todos os ficheiros de música no armazenamento de cada computador quando há espaço livre suficiente.

Nota

- Apenas pode seleccionar a opção [Sincronizar apenas ficheiros de música seleccionados (Recommended)] quando utiliza o Google Drive.
- Se seleccionar a opção [Sincronizar todos os ficheiros de música], instale a Dropbox desktop app. Consulte a secção “Instalar a aplicação de computador do serviço de armazenamento na nuvem” (página 9).
- Para obter informações sobre o método de sincronização, clique em [?] ou consulte as FAQ no site Web do rekordbox abaixo.
rekordbox.com/pt/support/faq/library-sync-7/#faq-q700165

Carregar, transferir, mover ou eliminar ficheiros de música

Plano Creative

Plano Profissional





Cloud Option

Estados de carregamento e transferência de ficheiros de música

A lista de faixas da [Coleção] apresenta o estado de carregamento do armazenamento na nuvem de cada faixa, incluindo os ficheiros de música carregados e não carregados para o armazenamento na nuvem a partir deste computador, os ficheiros de música não carregados de outros computadores ou dispositivos móveis, os ficheiros de música que podem ser transferidos do armazenamento na nuvem, etc.




Os ícones apresentados na lista de faixas indicam os seguintes estados:

- : Uma faixa guardada no armazenamento na nuvem e no seu computador. A faixa já foi carregada para a nuvem.
- : Uma faixa não guardada no armazenamento na nuvem. A faixa pode ser carregada deste computador para a nuvem.
- : Uma faixa não guardada no armazenamento na nuvem. A faixa está guardada noutros computadores ou dispositivos móveis.
- : Uma faixa guardada no armazenamento na nuvem. A faixa pode ser transferida da nuvem para este computador.

h2>Carregar ficheiros de música

Pode carregar um ficheiro de música de Mac/Windows para o armazenamento na nuvem.

- 1 Selecione as faixas da lista de faixas a carregar.
- 2 Clique com o botão direito do rato na faixa e selecione [Cloud Library Sync] > [Carregar faixas].



- 3 Quando aparecer a caixa de diálogo [Carregar faixas], clique em [Mover] ou [copiar].

Quando clica em [Mover], os ficheiros de música são movidos para a pasta da Dropbox e carregados para o armazenamento na nuvem.

Quando clica em [copiar], os ficheiros de música são copiados para a pasta da Dropbox e carregados para o armazenamento na nuvem.

h3>Dica

- Ao abrir a janela [Preferências] > categoria [CLOUD] > separador [Library Sync], pode optar por mover ou copiar na [Operação para carregar faixas]. Consulte a secção “[Cloud Library Sync] na janela [Preferências]” (página 24).
- Quando seleciona uma lista de reprodução, pode carregar todos os ficheiros de música incluídos na lista de reprodução.
- Quando seleciona uma lista de reprodução e, em seguida, clica em [Mover faixas para armazenamento local], todos os ficheiros de música incluídos na lista de reprodução serão movidos para a pasta local do seu computador.
- Se importar um ficheiro de música da pasta da Dropbox em Mac/Windows para a [Coleção], este será apresentado como “Uma faixa guardada no armazenamento na nuvem e no seu computador” (☁️) na lista de faixas da [Coleção]. Consulte a secção “Estados de carregamento e transferência de ficheiros de música” (página 16).

- Se importar um ficheiro de música da pasta do Google Drive em Mac/Windows para a [Coleção], este será apresentado como “Uma faixa não guardada no armazenamento na nuvem e que pode ser carregada deste computador para a nuvem” (📁) na lista de faixas da [Coleção]. Consulte a secção “Estados de carregamento e transferência de ficheiros de música” (página 16).

Para sincronizar este ficheiro de música para outros dispositivos, carregue-o para o Google Drive. O Google Drive armazenará o ficheiro já guardado e o ficheiro carregado do rekordbox. Para o sincronizar para outros dispositivos sem armazenar ambos os ficheiros, mova o ficheiro de música para a pasta local em Mac/Windows e, em seguida, importe-a para a [Coleção].


Nota

- Ao optar por [Mover] no passo 3, poderá não conseguir utilizar o ficheiro carregado noutras aplicações.
- Se seleccionar [Sincronizar apenas ficheiros de música seleccionados (Recommended)] como [Método de sincronização] (página 15), a opção [copiar] fica automaticamente definida no passo 3.

Carregar automaticamente ficheiros de música incluídos na lista de reprodução

Ao ativar a opção [Auto Upload] para a lista de reprodução, os ficheiros de música carregam-se automaticamente para o armazenamento na nuvem apenas por serem adicionados à lista de reprodução.

- 1 Selecione uma lista de reprodução.
- 2 Clique com o botão direito do rato na lista de reprodução e, em seguida, clique em [Auto Upload] > [Ativar].
Os ficheiros de música incluídos na lista de reprodução e guardados no computador carregam-se automaticamente para o armazenamento na nuvem.



Dica


- Pode definir se carrega ou não cada lista de reprodução em [Definição Auto Upload do batch].

Carregar automaticamente ficheiros de música importados para a [Coleção]

Plano Profissional


Cloud Option

Ao ativar a opção [Auto Upload da Coleção], todos os ficheiros de música importados para a [Coleção] serão automaticamente carregados para o armazenamento na nuvem.



Transferir ficheiros de música

■ Selecionar [Método de sincronização] > [Sincronizar apenas ficheiros de música selecionados (Recommended)]

Pode transferir apenas os ficheiros que selecionar entre os ficheiros de música carregados para o armazenamento na nuvem, mas não guardados no seu computador (ficheiros de música com  na lista de faixas da [Coleção]).

- 1 Selecione as faixas carregadas da lista de faixas.
- 2 Clique com o botão direito do rato na faixa e selecione [Cloud Library Sync] > [Transferir faixas].
Os ficheiros de música são transferidos do armazenamento na nuvem para o seu computador.

Dica

- Quando seleciona uma lista de reprodução e, em seguida, clica em [Transferir faixas], todos os ficheiros de música incluídos na lista de reprodução serão transferidos para o seu computador.

■ Selecionar [Método de sincronização] > [Sincronizar todos os ficheiros de música]

Os ficheiros de música carregados do seu computador são transferidos automaticamente para outros computadores pela aplicação de computador do serviço de armazenamento na nuvem. Não é necessária nenhuma ação manual para transferir os ficheiros.

Mover ficheiros de música para a pasta local no seu computador

Pode mover ficheiros de música carregados para a pasta local no seu computador para aumentar o espaço livre no armazenamento na nuvem.

- 1 Selecione as faixas carregadas da lista de faixas.
- 2 Clique com o botão direito do rato na faixa e selecione [Cloud Library Sync] > [Mover faixas para armazenamento local].
Os ficheiros de música são movidos da pasta da Dropbox ou do Google Drive para a pasta local do seu computador.

Dica

- Quando seleciona uma lista de reprodução e, em seguida, clica em [Mover faixas para armazenamento local], todos os ficheiros de música incluídos na lista de reprodução serão movidos para a pasta local do seu computador.

Eliminar ficheiros de música da pasta local no seu computador

Pode eliminar ficheiros de música do seu computador para aumentar o espaço livre no armazenamento local.


- 1 Selecione as faixas carregadas da lista de faixas.
- 2 Clique com o botão direito do rato na faixa e selecione [Cloud Library Sync] > [Apagar faixas do armazenamento local].
Os ficheiros de música são eliminados da pasta local do seu computador.





Sincronização da biblioteca

Verificar o estado de sincronização da biblioteca

As edições (de listas de reprodução, de HOT CUE/Memory CUE, etc.) feitas com o rekordbox noutros computadores e dispositivos móveis são automaticamente sincronizadas neste computador através da Internet.

Aparece um ícone para indicar o estado de sincronização do Cloud Library Sync na barra de tarefas do Windows ou na barra de menus no Mac.



- : A biblioteca está atualizada.
- : A biblioteca está a ser sincronizada.
- : A sincronização da biblioteca está em pausa.
- : O seu computador não está ligado à Internet.


Colocar em pausa/retomar a sincronização da biblioteca

Se a sua biblioteca estiver a ser sincronizada com vários dados utilizando o Cloud Library Sync, o rekordbox poderá responder devagar dependendo do seu computador ou do ambiente da rede.

Neste caso, colocar a sincronização em pausa pode resolver o problema.

■ Colocar a sincronização em pausa

Clique com o lado direito do rato no ícone do rekordboxAgent que aparece na barra de tarefas no Windows ou na barra de menus no Mac e clique em [Cloud Library Sync] > [Pausar a sincronização].



Nota

- As alterações realizadas na biblioteca do rekordbox após a colocação da sincronização em pausa não serão sincronizadas para o rekordbox noutros dispositivos até que retome a sincronização.

■ Retomar a sincronização


Clique com o lado direito do rato no ícone do rekordboxAgent que aparece na barra de tarefas no Windows ou na barra de menus no Mac e clique em [Cloud Library Sync] > [Sincronizar agora].

Nota

- Mesmo que coloque a sincronização em pausa, a sincronização é retomada quando reiniciar o computador.

[Cloud Library Sync] na janela [Preferências]

Ao abrir a janela [Preferências] > categoria [CLOUD] > separador [Library Sync], pode utilizar as definições que se seguem.



1. Definir para copiar ou mover ficheiros de música ao carregá-los para o armazenamento na nuvem.
2. Definir para abrir a caixa de diálogo [Carregar faixas] para selecionar [Mover] ou [copiar] ao carregar um ficheiro de música para o armazenamento na nuvem.
3. Pode especificar o destino de gravação do ficheiro nos casos seguintes.
 - Se o ficheiro de música carregado não puder ser movido para a localização original (p. ex., quando a unidade de origem do carregamento já não existe);
 - Se seleccionar um ficheiro de música a partir do armazenamento na nuvem e o transferir (ao executar [Transferir faixas] ou [Mover faixas para armazenamento local] pelo método [Sincronizar apenas ficheiros de música seleccionados (Recommended)]).

rekordbox for iOS/Android

Utilize o Cloud Library Sync com o rekordbox for iOS/Android no seu dispositivo móvel.

Ao utilizar o Cloud Library Sync com o rekordbox for iOS/Android, o Cloud Library Sync utiliza o serviço de armazenamento na nuvem da Dropbox da mesma forma como quando utiliza o rekordbox em Mac/Windows. Não precisa de instalar uma aplicação de serviço de armazenamento na nuvem como a Dropbox desktop app além do rekordbox.

Sincronizar a biblioteca

Ao sincronizar a sua biblioteca com o Cloud Library Sync, pode carregar, transferir e eliminar ficheiros de música no seu dispositivo móvel e no armazenamento na nuvem.

Dica


- Quando ativa o rekordbox for iOS/Android (“Ativar em computadores/dispositivos móveis” (página 7)), aparece o ecrã apresentado no passo 1.

Nota

- Aceite os Termos de Serviço da Dropbox e crie uma conta Dropbox para utilizar a Dropbox.
<https://www.dropbox.com/en/privacy#terms>

rekordbox for iOS/Android

- 1 Ative o [Cloud Library Sync] no ecrã [Informação da conta] do rekordbox para sincronizar a biblioteca.



- 2 Inicie sessão na Dropbox quando aparecer o ecrã de início de sessão da Dropbox.


Adicionar um ficheiro de música à Trial playlist para carregamento

Plano Free


Plano Core

Sempre que adiciona faixas à [Trial playlist - Cloud Library Sync], estas são carregadas automaticamente para o armazenamento na nuvem.


Pode adicionar até 20 faixas.



Transferir ficheiros de música

Pode transferir um ficheiro de música na lista de faixas da [Coleção] com o botão  do armazenamento na nuvem para o seu dispositivo móvel.

- 1 Selecione uma faixa a partir da lista de faixas para transferir e arraste-a para a esquerda.
Aparece [...] à direita da faixa arrastada.



- 2 Toque em [...].
Aparece o menu.
- 3 Toque em [Descarregar da nuvem] no menu.
O ficheiro de música será transferido do armazenamento na nuvem.

Carregar, transferir ou eliminar ficheiros de música

Plano Creative

Plano Professional

Cloud Option

Estados de carregamento e transferência de ficheiros de música

A lista de faixas da [Coleção] apresenta o estado de carregamento do armazenamento na nuvem de cada faixa, incluindo os ficheiros de música carregados e não carregados para o armazenamento na nuvem a partir deste dispositivo móvel, os ficheiros de música não carregados de computadores ou outros dispositivos móveis, etc.

Os ícones apresentados na lista de faixas indicam os seguintes estados:



: Uma faixa que pode ser carregada do dispositivo móvel




: Uma faixa que pode ser transferida para o dispositivo móvel


Dica

- Um título de faixa branco indica que o ficheiro de música está armazenado no dispositivo móvel.
- Um título de faixa cinzento indica que o ficheiro de música não está armazenado no dispositivo móvel.

Carregar ficheiros de música

Pode carregar um ficheiro de música na lista de faixas da [Coleção] com o botão  do seu dispositivo móvel para o armazenamento na nuvem.

- 1 Selecione uma faixa a partir da lista de faixas para carregar e arraste-a para a esquerda.
Aparece [...] à direita da faixa arrastada.




- 2 Toque em [...].
Aparece o menu.
- 3 Toque em [Carregar para a nuvem] no menu.
O ficheiro de música será carregado para o armazenamento na nuvem.

Carregar automaticamente ficheiros de música incluídos na lista de reprodução

Ao ativar a opção [Ativar Auto Upload] para a lista de reprodução, os ficheiros de música carregam-se automaticamente para o armazenamento na nuvem apenas por serem adicionados à lista de reprodução.

- 1 Arraste a lista de reprodução para a esquerda.
Aparece [...] à direita da lista de reprodução arrastada.




- 2 Toque em [...].
Aparece o menu.
- 3 Toque em [Ativar Auto Upload] no menu.
Os ficheiros de música incluídos na lista de reprodução e guardados no dispositivo móvel carregam-se automaticamente para o armazenamento na nuvem.

Carregar automaticamente ficheiros de música importados para a [Coleção]

Plano Profissional

Cloud Option

Ao ativar a opção [Auto Upload da Coleção], todos os ficheiros de música importados para a [Coleção] serão automaticamente carregados para o armazenamento na nuvem.




■ Carregar ficheiros de música apenas com ligação a rede Wi-Fi


Plano Profissional

Cloud Option


Para a definição [Auto Upload da Coleção], pode optar por carregar um ficheiro de música apenas quando existir uma ligação à rede Wi-Fi ou com dados móveis.



Transferir ficheiros de música

Pode transferir um ficheiro de música na lista de faixas da [Coleção] com o botão  do armazenamento na nuvem para o seu dispositivo móvel.

- 1 Selecione uma faixa a partir da lista de faixas para transferir e arraste-a para a esquerda.
Aparece [...] à direita da faixa arrastada.




- 2 Toque em [...].
Aparece o menu.
- 3 Toque em [Descarregar da nuvem] no menu.
O ficheiro de música será transferido do armazenamento na nuvem.

Eliminar ficheiros de música do dispositivo móvel

Pode eliminar um ficheiro de música do armazenamento na nuvem para aumentar o espaço livre no armazenamento do seu dispositivo móvel.

- 1 Selecione uma faixa a partir da lista de faixas para eliminar e arraste-a para a esquerda.
Aparece [...] à direita da faixa arrastada.



- 2 Toque em [...].
Aparece o menu.
- 3 Toque em [Eliminar ficheiros de canções] no menu.
O ficheiro de música será eliminado do dispositivo móvel e o estado do ficheiro de música eliminado será alterado para “não transferido”.

Sincronização da biblioteca

As edições (de listas de reprodução, de HOT CUE/Memory CUE, etc.) feitas com o rekordbox nos seus computadores e outros dispositivos móveis são automaticamente sincronizadas neste dispositivo móvel através da Internet.

Resolução de problemas

Antes de realizar pedidos de ajuda sobre operações ou problemas técnicos, consulte a secção de resolução de problemas abaixo ou verifique as [FAQ] no site Web do rekordbox.

rekordbox.com/pt/support/faq/

■ Não há espaço livre suficiente no armazenamento na nuvem.

- Altere o plano do serviço de armazenamento na nuvem da sua subscrição pessoal para aumentar a capacidade do armazenamento na nuvem ou mova alguns ficheiros de música para a pasta local do seu computador com o rekordbox for Mac/Windows utilizado para carregar os ficheiros de música para o armazenamento na nuvem.
- Ao subscrever um Plano Profissional e aderir à Professional DJ team, pode ter uma conta Dropbox com capacidade até 5 TB sem custos adicionais.
- Ao subscrever a Cloud Option e aderir à Cloud Option DJ team, pode ter uma conta Dropbox com capacidade até 1 TB.

■ Não há espaço livre suficiente na HDD ou SSD do computador.

- Ligue uma HDD externa ao seu computador e mova a pasta da Dropbox para a HDD externa.

Para obter informações sobre como mover a pasta da Dropbox para a HDD externa, consulte o site Web da Dropbox abaixo.

<https://help.dropbox.com/pt-pt/installs/move-dropbox-folder>

- Se não conseguir obter uma HDD externa, abra a Dropbox desktop app, aceda ao menu Preferences, abra [Sync] > [Selective sync] e, em seguida, cancele a sincronização de uma pasta específica na pasta da Dropbox do rekordbox.

Para obter mais informações sobre a utilização da Selective sync da Dropbox, consulte o site Web da Dropbox abaixo.

<https://help.dropbox.com/pt-pt/sync/selective-sync-overview>

Marcas comerciais e licenças

- rekordbox™ é uma marca comercial ou marca registrada da AlphaTheta Corporation.
- Dropbox é uma marca comercial ou marca registrada da Dropbox, Inc.
- Windows é uma marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e noutros países.
- Mac e macOS são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e noutros países e regiões.
- iOS é uma marca comercial com símbolos de marca comercial da Cisco nos EUA e noutros países.
- Google, o Google Logo e Google Drive™ são marcas comerciais ou marcas registradas da Google LLC.
- Android é uma marca comercial ou marca registrada da Google LLC.

Outros nomes de produtos, tecnologias ou empresas mencionados no presente são marcas comerciais ou marcas registradas dos respetivos proprietários.

© 2026 AlphaTheta Corporation.