

AlphaTheta

Cloud Library Sync 操作指南



关于本说明书

本说明书将介绍 rekordbox 的 Cloud Library Sync 功能。请阅读 “rekordbox 简介” 和 “Instruction Manual”。

rekordbox.com/zh-cn/download/#manual

- 本说明书中，rekordbox 上显示的按钮和菜单名称以括号标注（例如 [BPM]、[收藏夹] 窗口）。
- 请注意，根据操作系统版本、网络浏览器设定等，操作可能与本说明书所述步骤有所不同。
- 请注意，本说明书所述 rekordbox 屏幕语言可能与实际屏幕语言有所不同。
- 请注意，若 rekordbox 的规格、设计等有所变更，恕不另行通知，且可能与本说明书所述有所不同。

目录

关于本说明书	2
介绍	4
关于 Cloud Library Sync	4
计算机 / 移动设备激活	7
rekordbox for Mac/Windows	9
安装云存储服务桌面应用	9
同步资料库	10
将音乐文件添加至 Trial playlist 进行上传	12
将音乐文件添加至 Cloud Export 进行上传	13
设置音乐文件的同步方法	15
上传 / 下载 / 移动 / 删除音乐文件	16
资料库同步	22
[优先选项] 窗口中的 [Cloud Library Sync]	24
rekordbox for iOS/Android	25
同步资料库	25
将音乐文件添加至 Trial playlist 进行上传	26
上传 / 下载 / 删除音乐文件	28
其他	35
故障排除	35
商标和许可证	36

介绍

关于 Cloud Library Sync

Cloud Library Sync 可以在使用同一 AlphaTheta 账户的不同计算机和移动设备之间同步资料库。将音乐文件（或视频文件）上传至云存储服务后，您的所有计算机和移动设备均可下载并播放上传的音乐文件（或视频文件）。

（对于可用于 Cloud Library Sync 的文件，本说明书主要指 mp3、wav 或其他格式的音乐文件；但是，mp4、mov 或其他格式的视频文件也可上传及下载。）

有关 Cloud Library Sync，请参阅 rekordbox 网站。

■ rekordbox 版本

若要使用 Cloud Library Sync，请安装最新版本的 rekordbox。

■ 创建云存储服务账户

Cloud Library Sync 支持 Dropbox 和 Google Drive™。（截至 2025 年 3 月）

若要使用 Cloud Library Sync，需要 Dropbox 或 Google 账户。若没有账户，请同意 Dropbox 或 Google 云端硬盘服务条款，并创建 Dropbox 或 Google Drive 账户。请根据上传的音乐文件大小，选择并订阅 Dropbox 或 Google Drive 计划。

<https://www.dropbox.com>

<https://www.google.com>

■ 云存储服务容量

Cloud Library Sync 可以将音乐文件上传至云存储服务，但上传内容不可超出所选服务计划的容量。请选择容量大于所有待上传文件总量的服务计划。

- 订阅 Professional 计划并加入 Professional DJ team 后，即可拥有容量达 5 TB 的 Dropbox 账户，无需另外付费。
- 订阅 Cloud Option 并加入 Cloud Option DJ team 后，即可拥有容量达 1 TB 的 Dropbox 账户。

订阅

根据各计划，Cloud Library Sync 支持的音乐文件数量和可用 Dropbox 存储容量有所不同。

计划	可同步的音乐文件数量	可用 Dropbox 存储容量
Free 计划 ^{*1}	[Trial playlist - Cloud Library Sync] 中 20 个音乐文件，以及 [Cloud Export] ^{*2} 中 1000 个音乐文件	-
Core 计划 ^{*1}		
Creative 计划 ^{*1}	资料库中的所有音乐文件	合同规定的订阅存储容量
Professional 计划		5 TB
Cloud Option		1 TB

*1: 可增加 Cloud Option。

*2: 使用 Free 计划时，需要连接 Hardware Unlock 设备或完成所有者注册。

有关 Hardware Unlock 设备，请参阅以下网址：

rekordbox.com/zh-cn/support/hardware-unlock/

有关支持所有者注册的设备，请参阅以下网址：

rekordbox.com/zh-cn/support/faq/v7/#faq-q700014

连接速度

视互联网连接速度而定，资料库同步和音乐文件上传 / 下载所需的时间有很大差异。对于使用 rekordbox 的 Cloud Library Sync 进行上传和下载，建议连接速度为 20 Mbps 或以上的操作环境。

支持的操作系统

Cloud Library Sync 支持以下操作系统。有关操作系统版本，请参阅各自网站上的系统要求或规格。

- 计算机：macOS、Windows
rekordbox.com/zh-cn/download/#system
- 移动设备：iOS、Android
rekordbox.com/zh-cn/feature/mobile/

■ 个人使用

通过 Cloud Library Sync，个人可以在多台计算机和移动设备上使用同一资料库，但同一资料库无法由多人共享。

计算机 / 移动设备激活

Free 计划

Core 计划

[Trial playlist - Cloud Library Sync] 无需激活即可使用。


若要通过 Free 计划使用 [Cloud Export]，需要连接 Hardware Unlock 设备或完成所有者注册。

若要通过 Core 计划使用 [Cloud Export]，需要激活。


激活所有使用的计算机和移动设备。

以同一 AlphaTheta 账户登录您使用 Cloud Library Sync 的所有计算机 / 移动设备中的 rekordbox。

rekordbox for Mac/Windows



rekordbox for iOS/Android



Creative 计划

Professional 计划


Cloud Option

激活您使用 Cloud Library Sync 的所有计算机 / 移动设备。


在多台计算机和移动设备上使用 rekordbox 时，若在所有设备上使用同一 AlphaTheta 账户，Cloud Library Sync 可同步资料库。有关可激活及同步资料库的计算机 / 移动设备数量详情，请参阅 rekordbox.com 上的计划页面。

rekordbox.com/zh-cn/plan/

rekordbox for Mac/Windows



rekordbox for iOS/Android



1. AlphaTheta 账户：当前已登录的 AlphaTheta 账户

2. 订阅计划：当前已签约的订阅计划

3. 激活：打开 / 关闭激活。

使用 rekordbox for iOS/Android 打开激活时，将显示 “同步资料库”（第 25 页）中的屏幕。

注意

- 有关激活详情，请参阅 rekordbox 网站上的 “rekordbox 简介”。

rekordbox for Mac/Windows

通过 Mac/Windows 版 rekordbox 使用 Cloud Library Sync。

安装云存储服务桌面应用

使用 Mac/Windows 版 rekordbox 时，Cloud Library Sync 通过云存储服务桌面应用上传 / 下载音乐文件。

安装 Dropbox 桌面应用。

注意

- 若要使用 Cloud Library Sync，请同意 Dropbox 服务条款并创建 Dropbox 账户，以便使用 Dropbox。
https://www.dropbox.com/zh_CN/privacy
- 若要使用 Google Drive，请同意 Google 服务条款并创建 Google 账户，以便使用 Google Drive。
<https://policies.google.com/privacy?hl=zh-CN>
- 订阅 Professional 计划并加入 Professional DJ team 后，即可拥有容量达 5 TB 的 Dropbox 账户，无需另外付费。
订阅 Cloud Option 并加入 Cloud Option DJ team 后，即可拥有容量达 1 TB 的 Dropbox 账户。
如需了解详情，请参阅设置指南。
rekordbox.com/zh-cn/cloud-setup-guide/
- 订阅 Creative 计划或 Professional 计划后，若将同步方法设置为 [仅同步选定的音乐文件 (Recommended)]，则无需安装 Dropbox 桌面应用。使用 Google Drive 时同样如此。如需了解详情，请参阅 “设置音乐文件的同步方法”（第 15 页）。

1 安装 Dropbox 桌面应用。


<https://www.dropbox.com/install>


注意

- 安装 Dropbox 桌面应用后，若登录 Dropbox，请使用执行 “同步资料库”（第 10 页）步骤 6 时的同一 Dropbox 账户。此外，若已在使用 Dropbox 桌面应用，请使用执行 “同步资料库”（第 10 页）步骤 6 时的同一 Dropbox 账户。

同步资料库

使用 Cloud Library Sync 同步资料库后，即可在 Mac/Windows 和云存储之间上传 / 下载 / 移动音乐文件。

- 1 单击屏幕右上角的 ，以打开 [优先选项] 窗口。
- 2 单击 [CLOUD] 类别的 [Library Sync] 选项卡。
- 3 打开 [Cloud Library Sync] 的 [同步资料库到另一个设备]。



- *1 将显示步骤 6 中登录 Dropbox 时使用的 Dropbox 账户。
订阅 Professional 计划后，可查看使用的 Professional DJ team 容量是否达到 5 TB。
增加 Cloud Option 后，可查看使用的 Cloud Option DJ team 容量是否达到 1 TB。
- *2 将显示步骤 6 中登录 Google Drive 时使用的 Google 账户。

- 4 当显示说明所需账户的窗口时，选择 [NEXT]。
- 5 当显示合并资料库的确认窗口时，选择 [确定]。
- 6 从 [Dropbox] 或 [Google Drive] 选择云存储以进行同步。
将显示 Cloud Library Sync 引导屏幕。

- 7 当显示要求您登录的窗口时，选择 [Login]。
网络浏览器中将显示云存储服务的登录屏幕。
- 8 登录云存储服务。
成功登录后，用于登录的 Dropbox 或 Google 账户将显示在 [Library Sync] 选项卡的 [云存储服务] 中。（参阅步骤 3。）

提示

- 用于登录云存储服务（Dropbox/Google）的账户将在使用同一 AlphaTheta 账户的所有计算机和移动设备之间同步。对于备用及后续计算机，请通过用于在 rekordbox 上登录云存储服务（Dropbox/Google）的同一账户登录云存储服务桌面应用。
- 登录的云存储服务将被设置为 [Library Sync] 选项卡的 [默认云存储]。通过登录任何其他云存储服务，可以下载其中的音乐文件。但是，仅可上传至已设置为 [默认云存储] 的云存储服务。
- 在 [CLOUD] 类别的 [Library Sync] 选项卡或在 [DJ 设备连接] 选项卡中，可以更改云设置。
- 单击 [CLOUD] 类别的 [Setup Wizard] 按钮，显示 [Cloud Setup Wizard] 窗口。通过逐步完成窗口中的设置，可以设置符合 DJ 风格和设备环境的云功能。在 [Cloud Setup Wizard] 中配置的设置可稍后在 [优先选项] 中更改。




将音乐文件添加至 Trial playlist 进行上传

Free 计划

Core 计划

将曲目添加至 [Trial playlist - Cloud Library Sync] 后，曲目将自动上传至云存储。

最多可添加 20 首曲目。



音乐文件将自动下载至其他已登录计算机 / 移动设备的 [Trial playlist - Cloud Library Sync] 并同步。

注意

- 以下信息无法同步。
 - 历史
 - 热指令组列表
 - 标签列表
 - 匹配
 - Sampler List
 - 相关曲目


将音乐文件添加至 Cloud Export 进行上传

将音乐文件添加至 [Cloud Export] 后，音乐文件将自动上传至云存储。
在 Free 计划和 Core 计划中，可添加的音乐文件数上限为 1000。
Creative 计划、Professional 计划或 Cloud Option 没有此类限制。




音乐文件将自动下载至其他已登录计算机 / 移动设备的 [Cloud Export] 并同步。

也可通过以下 [Cloud Export] 屏幕，将播放列表添加至 [Cloud Export]。
检查播放列表同步屏幕上的播放列表 / 文件夹，然后单击 [SYNC] 按钮，将所选播放列表添加至 [Cloud Export]。



提示

- 单击 [Cloud Export] 树视图右侧的  按钮，显示 [Cloud Export] 屏幕。
- 添加至 [Cloud Export] 的播放列表不会自动与原始播放列表同步。
若更改了原始播放列表的内容，请再次单击 [SYNC] 按钮，更新 [Cloud Export] 的内容。

注意

- 以下信息无法同步。
 - 历史
 - 热指令组列表
 - 标签列表
 - 匹配
 - Sampler List
 - 相关曲目

设置音乐文件的同步方法

Creative 计划

Professional 计划

Cloud Option

可以设置通过 Dropbox 同步音乐文件的方法。

当选择 [仅同步选定的音乐文件 (Recommended)] 时，可以高效使用计算机的存储。

该方法适用于在外部存储器中存储音乐文件或仅使用便携式计算机中所需的播放列表。

选择 [同步所有音乐文件] 时，可以使家庭 / 录音室计算机与 Dropbox 的内容保持一致。

该方法适用于将所有音乐文件存储于每台计算机的存储器中（若可用空间足够）。

注意

- 使用 Google Drive 时，仅可选择 [仅同步选定的音乐文件 (Recommended)]。
- 若选择 [同步所有音乐文件]，请安装 Dropbox 桌面应用。请参阅“安装云存储服务桌面应用”（第 9 页）。
- 有关同步方法详情，单击 [?] 或查看下方 rekordbox 网站的 FAQ。
rekordbox.com/zh-cn/support/faq/library-sync-7/#faq-q700165

上传 / 下载 / 移动 / 删除音乐文件

Creative 计划

Professional 计划





Cloud Option

音乐文件的上传和下载状态

[收藏夹] 的曲目列表将显示每首曲目的云存储上传状态，包括从该计算机上传和未上传至云存储的音乐文件、未从其他计算机或移动设备上传的音乐文件、可从云存储下载的音乐文件等。




曲目列表上显示的图标表示以下状态：

- ：曲目存储在云存储和计算机中。该曲目已上传至云端。
- ：曲目未存储在云存储中。该曲目可从该计算机上传至云端。
- ：曲目未存储在云存储中。该曲目存储在其他计算机或移动设备中。
- ：曲目存储在云存储中。该曲目可从云端下载至该计算机。

上传音乐文件

可以将音乐文件从 Mac/Windows 上传至云存储。

- 1 从曲目列表中选择要上传的曲目。
- 2 右键单击曲目，然后选择 [Cloud Library Sync] > [上传曲目]。



- 3 显示 [上传曲目] 对话框时，选择 [移动] 或 [复制]。
若选择 [移动]，音乐文件将移动至 Dropbox 文件夹并上传至云存储。
若选择 [复制]，音乐文件将复制至 Dropbox 文件夹并上传至云存储。

提示

- 通过打开 [优先选项] 窗口 > [CLOUD] 类别 > [Library Sync] 选项卡，可以在 [上传曲目的操作] 中选择移动或复制。请参阅 “[优先选项] 窗口中的 [Cloud Library Sync]”（第 24 页）。
- 选择播放列表时，可以上传该播放列表中包含的所有音乐文件。
- 依次选择播放列表和 [将曲目移动到本地存储] 后，该播放列表中包含的所有音乐文件将移动至计算机的本地文件夹中。
- 如果从 Mac/Windows 的 Dropbox 文件夹导入音乐文件至 [收藏夹]，该文件将在 [收藏夹] 的曲目列表中显示为 “存储在云存储和计算机中的曲目” (📁)。请参阅 “音乐文件的上传和下载状态”（第 16 页）。
- 如果从 Mac/Windows 的 Google Drive 文件夹导入音乐文件至 [收藏夹]，该文件将在 [收藏夹] 的曲目列表中显示为 “未存储在云存储中且可从该计算机上传至云端的曲目” (📁)。请参阅 “音乐文件的上传和下载状态”（第 16 页）。

若要将该音乐文件同步至其他设备，请将其上传至 Google Drive。Google Drive 将同时存储已存储的文件和从 rekordbox 上传的文件。若要将该音乐文件同步至其他设备，而不同时存储两种文件，请将其移动至 Mac/Windows 的本地文件夹，然后将其导入 [收藏夹]。


注意

- 若在步骤 3 中选择 [移动]，可能无法在其他应用中使用上传的文件。
- 若为 [同步方法] 选择 [仅同步选定的音乐文件 (Recommended)]（第 15 页），将在步骤 3 中自动设置 [复制]。

自动上传播放列表中包含的音乐文件

若为播放列表打开 [Auto Upload]，只需将音乐文件添加至播放列表，即可自动上传至云存储。

- 1 选择播放列表。
- 2 右键单击播放列表，然后选择 [Auto Upload] > [ON]。
播放列表中包含的音乐文件和计算机中存储的音乐文件将自动上传至云存储。



提示


- 在 [批量 Auto Upload 设置] 中，可以为每个播放列表设置是否上传。

自动上传导入至 [收藏夹] 的音乐文件

Professional 计划


Cloud Option

启用 [收藏夹 Auto Upload] 后，所有导入至 [收藏夹] 的音乐文件将自动上传至云存储。



下载音乐文件

■ 选择 [同步方法] > [仅同步选定的音乐文件 (Recommended)]

仅可下载从已上传至云存储而未存储在计算机中的音乐文件中所选的文件（[收藏夹] 的曲目列表中标有  的音乐文件）。

- 1 从曲目列表中选择已上传的曲目。
- 2 右键单击曲目，然后选择 [Cloud Library Sync] > [下载曲目]。
将从云存储下载音乐文件至计算机。

提示

- 依次选择播放列表和 [下载曲目] 后，该播放列表中包含的所有音乐文件将下载至计算机。

■ 选择 [同步方法] > [同步所有音乐文件]

通过云存储服务桌面应用，从计算机上传的音乐文件将自动下载至其他计算机。无需手动操作，即可下载文件。

将音乐文件移动至计算机的本地文件夹

可以将已上传的音乐文件移动至计算机的本地文件夹，以增加云存储的可用空间。

- 1 从曲目列表中选择已上传的曲目。
- 2 右键单击曲目，然后选择 [Cloud Library Sync] > [将曲目移动到本地存储]。音乐文件将从 Dropbox 文件夹 /Google Drive 文件夹移动至计算机的本地文件夹。

提示

- 依次选择播放列表和 [将曲目移动到本地存储] 后，该播放列表中包含的所有音乐文件将移动至计算机的本地文件夹中。

从计算机的本地文件夹中删除音乐文件

可以从计算机中删除音乐文件，以增加计算机存储的可用空间。


- 1 从曲目列表中选择已上传的曲目。
- 2 右键单击曲目，然后选择 [Cloud Library Sync] > [从本地储存中删除曲目]。将从计算机的本地文件夹中删除音乐文件。





资料库同步

查看资料库同步状态

在其他计算机和移动设备的 rekordbox 中所进行的编辑（播放列表编辑、HOT CUE/记忆 CUE 编辑等）将通过互联网自动同步至该计算机。

Windows 的任务栏或 Mac 的菜单栏中将显示表示 Cloud Library Sync 同步状态的图标。




- ：资料库为最新。
- ：正在同步资料库。
- ：资料库同步暂停。
- ：计算机未连接到互联网。

暂停 / 重新启动资料库同步

如果资料库正在通过 Cloud Library Sync 同步大量数据，视计算机和网络环境而定，rekordbox 的响应速度可能较慢。
在此情况下，暂停同步也许能解决该问题。

■ 暂停同步

右键单击 Windows 任务栏或 Mac 菜单栏中显示的 rekordboxAgent 图标，然后选择 [Cloud Library Sync] > [暂停同步]。



注意

- 暂停同步后，在重新启动同步前，rekordbox 资料库中所进行的更改不会同步至其他设备的 rekordbox。

■ 重新启动同步


右键单击 Windows 任务栏或 Mac 菜单栏中显示的 rekordboxAgent 图标，然后选择 [Cloud Library Sync] > [立即同步]。

注意

- 即使暂停同步，重启计算机时同步也将重新启动。

[优先选项] 窗口中的 [Cloud Library Sync]

通过打开 [优先选项] 窗口 > [CLOUD] 类别 > [Library Sync] 选项卡，可以操作以下设置。



1. 设置将音乐文件上传至云存储时复制还是移动该文件。
2. 设置将音乐文件上传至云存储时，是否打开用于选择[移动]或[复制]的[上传曲目]对话框。
3. 在以下情况下，可以指定文件保存目的地。
 - 已上传的音乐文件无法移动至其原始位置（例如：当上传源驱动不再存在时）
 - 从云存储中选择音乐文件并下载（当通过 [仅同步选定的音乐文件 (Recommended)] 方法执行 [下载曲目] 或 [将曲目移动到本地存储] 时）

rekordbox for iOS/Android

通过移动设备上的 rekordbox for iOS/Android 使用 Cloud Library Sync。

通过 rekordbox for iOS/Android 使用 Cloud Library Sync 时，Cloud Library Sync 使用 Dropbox 云存储服务的方式与在 Mac/Windows 中使用 rekordbox 的方式相同。除了 rekordbox 以外，无需安装 Dropbox 桌面应用等云存储服务应用程序。

同步资料库

使用 Cloud Library Sync 同步资料库后，即可同时在移动设备和云存储中上传 / 下载 / 删除音乐文件。


提示

- 在 rekordbox for iOS/Android 中激活时（“计算机 / 移动设备激活”（第 7 页）），将显示步骤 1 中的屏幕。

注意

- 请同意 Dropbox 服务条款并创建 Dropbox 账户，以便使用 Dropbox。
https://www.dropbox.com/zh_CN/privacy

1 在 rekordbox 的 [账号信息] 屏幕上打开 [Cloud Library Sync]，以同步资料库。



2 显示 Dropbox 登录屏幕时，登录 Dropbox。


将音乐文件添加至 Trial playlist 进行上传

Free 计划

Core 计划

将曲目添加至 [Trial playlist - Cloud Library Sync] 后，曲目将自动上传至云存储。


最多可添加 20 首曲目。



下载音乐文件

可以将 [收藏夹] 曲目列表中标有  的音乐文件从云存储下载至移动设备。

- 1 从曲目列表中选择要下载的曲目并将其向左滑动。
滑动曲目的右侧将显示 [...]。



- 2 轻触 [...]。
会显示菜单。
- 3 选择菜单中的 [从云端下载]。
将从云存储下载音乐文件。

上传 / 下载 / 删除音乐文件


Creative 计划

Professional 计划

Cloud Option

音乐文件的上传和下载状态

[收藏夹] 的曲目列表将显示每首曲目的云存储上传状态，包括从该移动设备上传和未上传至云存储的音乐文件、未从计算机或其他移动设备上传的音乐文件等。曲目列表上显示的图标表示以下状态：

：可从移动设备上传的曲目

：可下载至移动设备的曲目


提示

- 白色曲目标题表示该音乐文件存储在移动设备中。
- 灰色曲目标题表示该音乐文件未存储在移动设备中。

上传音乐文件

可以将 [收藏夹] 曲目列表中标有  的音乐文件从移动设备上传至云存储。

- 1 从曲目列表中选择要上传的曲目并将其向左滑动。
滑动曲目的右侧将显示 [...]。




- 2 轻触 [...]。
会显示菜单。
- 3 选择菜单中的 [上传至云端]。
音乐文件将上传至云存储。

自动上传播放列表中包含的音乐文件

若为播放列表打开 [打开 Auto Upload]，只需将音乐文件添加至播放列表，即可自动上传至云存储。

- 1 将播放列表向左滑动。
滑动播放列表的右侧将显示 [...]。




- 2 轻触 [...]。
会显示菜单。
- 3 选择菜单中的 [打开 Auto Upload]。
播放列表中包含的音乐文件和移动设备中存储的音乐文件将自动上传至云存储。

自动上传导入至 [收藏夹] 的音乐文件

Professional 计划

Cloud Option

打开 [收藏夹 Auto Upload] 后，所有导入至 [收藏夹] 的音乐文件将自动上传至云存储。




■ 仅当连接至 Wi-Fi 网络时上传音乐文件

Professional 计划

Cloud Option


对于 [收藏夹 Auto Upload] 的设置，可以选择为仅当连接至 Wi-Fi 网络时上传音乐文件，或在移动数据通讯期间上传。



下载音乐文件

可以将 [收藏夹] 曲目列表中标有  的音乐文件从云存储下载至移动设备。

- 1 从曲目列表中选择要下载的曲目并将其向左滑动。
滑动曲目的右侧将显示 [...]。




- 2 轻触 [...]。
会显示菜单。
- 3 选择菜单中的 [从云端下载]。
将从云存储下载音乐文件。

从移动设备删除音乐文件

可以删除从云存储下载的音乐文件，以增加移动设备存储的可用空间。

- 1 从曲目列表中选择要删除的曲目并将其向左滑动。
滑动曲目的右侧将显示 [...]。



- 2 轻触 [...]。
会显示菜单。
- 3 选择菜单中的 [删除乐曲文件]。
将从移动设备删除音乐文件，删除后的音乐文件状态将更改为未下载。

资料库同步

在计算机和其他移动设备的 rekordbox 中所进行的编辑（播放列表编辑、HOT CUE/记忆 CUE 编辑等）将通过互联网自动同步至该移动设备。

故障排除

咨询操作或技术问题前，请参阅以下故障排除，或查看 rekordbox 网站上的 [FAQ]。

rekordbox.com/zh-cn/support/faq/

■ 云存储可用空间不足。

- 更改个人订阅的云存储服务计划，以增加云存储容量，或者通过用于将音乐文件上传至云存储的 rekordbox for Mac/Windows，将部分音乐文件移动至计算机的本地文件夹。
- 订阅 Professional 计划并加入 Professional DJ team 后，即可拥有容量达 5 TB 的 Dropbox 账户，无需另外付费。
- 订阅 Cloud Option 并加入 Cloud Option DJ team 后，即可拥有容量达 1 TB 的 Dropbox 账户。

■ 计算机的硬盘或固态硬盘可用空间不足。

- 将外接硬盘连接至计算机，并将 Dropbox 文件夹移动至外接硬盘。
有关如何将 Dropbox 文件夹移动至外接硬盘的信息，请参阅下方的 Dropbox 网站。
<https://help.dropbox.com/zh-cn/installs/move-dropbox-folder>
- 若无法获取外接硬盘，启动 Dropbox 桌面应用，访问首选项菜单，打开 [同步] > [选择性同步]，然后取消 Dropbox 的 rekordbox 文件夹中特定文件夹的同步。
有关如何使用 Dropbox 的选择性同步的信息，请参阅下方的 Dropbox 网站。
<https://help.dropbox.com/zh-cn/sync/selective-sync-overview>

商标和许可证

- rekordbox™ 是 AlphaTheta Corporation 的商标或注册商标。
- Dropbox 是 Dropbox, Inc. 的商标或注册商标。
- Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家的商标或注册商标。
- Mac 和 macOS 是 Apple Inc. 在美国和其他国家及地区注册的商标。
- iOS 是在美国和其他国家包含 Cisco 商标标志的商标。
- “Google”、“Google Logo”和“Google Drive™”是 Google LLC 的商标或注册商标。
- Android 是 Google LLC 的商标或注册商标。

此处提及的其他产品、技术和公司名称等是其各自所有者的商标或注册商标。

© 2026 AlphaTheta Corporation。