

AlphaTheta

Introdução ao rekordbox



Acerca deste manual

Certifique-se de que lê este manual antes da utilização. Este manual inclui informação importante que deve compreender antes de utilizar o rekordbox.

- Neste manual, os nomes dos botões e menus apresentados no rekordbox são indicados entre parêntesis. (por ex. [BPM], janela [Coleção])
- Tenha em atenção que, dependendo da versão do sistema operativo, definições do browser Web, etc., a operação pode divergir dos procedimentos descritos neste manual.
- Tenha em conta de que o idioma no ecrã do rekordbox descrito neste manual pode divergir do idioma nos seus ecrãs.
- O presente manual descreve as funções e operações do rekordbox na versão 7.0 ou mais recente. Se utilizar uma versão do rekordbox anterior à 7.0, transfira o manual correspondente na página de FAQ do site do rekordbox.
- Tenha em atenção que a especificação, design, etc. do rekordbox podem ser modificados sem aviso prévio e podem divergir das descrições incluídas neste manual.

Índice

Acerca deste manual	2
Introdução	4
Acerca do plano de subscrição	4
Preparar o rekordbox	6
Instalar o rekordbox	6
Iniciar o rekordbox.....	7
Configurar o rekordbox	13
Sobre o período EXPERIMENTAL.....	16
Acerca de [INFO]	17
Modo EXPORT e modo PERFORMANCE	18
Acerca do modo EXPORT	18
Acerca do modo PERFORMANCE	19
Outros	20
Requisitos do sistema	20
CONTRATO DE LICENÇA DE UTILIZADOR FINAL DO rekordbox	20
Ambiente de comunicação no computador.....	21
Formatos de ficheiros que podem ser carregados e reproduzidos.....	22
Sistema de ficheiros suportado.....	24
Site de suporte online	25
Exclusão de garantias.....	26
Aviso de direitos de autor.....	27
Marcas comerciais e licenças	28

Introdução

O rekordbox é um software composto que gere ficheiros de música e atuações de DJ.


Com este software de Gestão de Música, pode gerir ficheiros de música em computadores e dispositivos móveis (isto inclui análise, alterar definições, criar ficheiros e guardar históricos de reprodução). Este permite-lhe produzir excelentes trabalhos de DJ ao combinar ficheiros de música geridos pelo rekordbox e pelo equipamento de DJ.


Acerca do plano de subscrição

Ao assinar um plano de subscrição, pode usufruir de atuações de DJ, utilizando mais funções.

Para obter informações acerca das funções disponíveis em cada plano de subscrição, consulte o site do rekordbox.

rekordbox.com/pt/plan/

Clique em  no canto superior direito do ecrã para ver a janela [Preferências] e, em seguida, clique na categoria [PLAN] para verificar ou alterar o seu plano de subscrição atual. Para obter informação detalhada, consulte “Ativar o seu computador com o seu plano de subscrição” (página 14).



Sugestão

- Pode ativar vários computadores e dispositivos móveis com uma única conta AlphaTheta. Para obter informação acerca do número de computadores e dispositivos móveis que pode ativar para cada plano de subscrição, consulte o site da rekordbox.

- Mesmo que não subscreva nenhum plano de subscrição, pode utilizar mais funções, ligando equipamento de DJ suportado. Para obter informação detalhada, consulte “Acerca da autenticação por parte do equipamento de DJ (Hardware Unlock)” (página 13).

Preparar o rekordbox

Antes de utilizar o rekordbox, é necessário instalá-lo e fazer as definições.

Nota

- Não é possível utilizar o “Cartão de licença rekordbox dj” fornecido com o equipamento de DJ lançado em 2019 ou antes.

(Pode ser usado para ativar o rekordbox dj (modo PERFORMANCE) no rekordbox ver. 5 ou anterior.)

Dependendo do equipamento de DJ, quando o liga a um computador, pode utilizar funções limitadas do modo PERFORMANCE. Para obter informação mais detalhada, consulte página 13.

Instalar o rekordbox

Antes de instalar o rekordbox, certifique-se de que lê o “CONTRATO DE LICENÇA DE UTILIZADOR FINAL DO rekordbox” (página 20).

Caso esteja a instalar o rekordbox, utilize os procedimentos seguintes.

Para instalar ou desinstalar o rekordbox, é necessário iniciar sessão como administrador do seu computador. Tenha o nome e palavra-passe de administrador preparados, antes de começar.

- 1 Abra um browser Web no seu computador, aceda ao site do rekordbox (rekordbox.com) e, em seguida, abra a página de transferência do rekordbox. É apresentada informação sobre como instalar o rekordbox e como utilizar as funcionalidades do rekordbox.
- 2 Clique no botão para efetuar a transferência.
- 3 Leia atentamente os termos do acordo de licença de software e, em seguida, clique na caixa de verificação [Concordar] para continuar.
- 4 Clique em [Transferir].
A transferência do rekordbox vai começar.
- 5 Clique duas vezes no ficheiro transferido para o descomprimir.
- 6 Clique duas vezes no ficheiro descomprimido para iniciar o programa de instalação.
- 7 Siga as instruções no ecrã para instalar o rekordbox.

Iniciar o rekordbox

Antes de iniciar o rekordbox, inicie a sua sessão como administrador do computador.

Para utilizar o rekordbox pela primeira vez ou caso ainda não tenha configurado uma conta AlphaTheta para outra versão do rekordbox, são apresentadas as janelas para definir uma conta AlphaTheta. Em seguida, com o computador ligado à Internet, inicie o rekordbox e siga as instruções no ecrã para fazer o seguinte. Se tiver instalado o rekordbox na versão 5 ou anterior, tem de converter uma biblioteca anteriormente usada antes de a utilizar agora. Para obter mais informações, consulte “Atualização do rekordbox 5 ou versão anterior” (página 11).

Sugestão

- Com o computador ligado à Internet, pode aceder ao manual online e ao site de suporte online a partir do menu [Ajuda] do rekordbox.

Para Mac

Selecione [Aplicações] no Finder, clique na pasta [rekordbox 7*] e, em seguida, clique duas vezes em [rekordbox.app].


* Este número representa um número de versão.

Para Windows

Clique duas vezes no ícone [rekordbox] (atalho) no ambiente de trabalho.

Criar a conta AlphaTheta


- 1 Inicie o rekordbox.
É apresentada a janela para criação de conta AlphaTheta.



The screenshot shows the rekordbox login and registration interface. At the top, the rekordbox logo is displayed. Below it, a message states: "In order to use rekordbox, you need to create and log in to rekordbox. If you have a AlphaTheta account, please use it." The interface is divided into two main sections. The first section, "If you have an account," prompts the user to enter their account information and click [Log in]. It includes input fields for "Email address" and "Password", and a "Log in" button. A link for "Forgot your password?" is also present. The second section, "If you do not have an account," prompts the user to click [Create an account] to proceed. A "Create an account" button is visible, along with a "Cancel" button at the bottom.

Se já configurou a sua conta AlphaTheta para uma versão anterior do rekordbox, esta janela não aparece. Pode usar o rekordbox sem procedimentos nesta secção.

- 2 Clique [Criar uma conta].



The screenshot shows the "CREATE YOUR ALPHATHETA ACCOUNT" registration form. The form is titled "CREATE YOUR ALPHATHETA ACCOUNT" and contains the following fields and options:

- First name *
- Last name *
- Email *
- Password *
- Re-enter your password *
- Country / Region *
- Gender: Male Female Unspecified
- Birth day: Year, Month, Day (with a calendar icon)
- EMAIL SETTING: Please keep me informed about new products, news, exclusive content, and more.
- TERMS & CONDITIONS: I agree to the Terms of Use and acknowledge the Privacy Policy, including the transfer of my personal information to Japan and the U.S. for hosting purposes and to provide you with the service. I understand that these countries may not have the same data protection laws as the country from which I provide my personal information. I have the right to withdraw my consent at any time.


A "Register" button is located at the bottom of the form.

Preparar o rekordbox

- 3 Introduza o seu nome, endereço de e-mail, palavra-passe e país.
Se quiser receber e-mails da AlphaTheta, clique na caixa de verificação.
- 4 Leia as condições do serviço e a política de privacidade e, em seguida, clique na caixa de verificação, se concordar com as condições.
Se discordar das condições, não poderá utilizar o rekordbox.
- 5 Clique em [Register].
Ser-lhe-á enviado um email com mais informação sobre a criação de conta para o endereço de correio eletrónico que forneceu.
Se não receber o email, verifique a pasta de lixo do seu software de email.
- 6 Conclua a configuração, seguindo a informação no email.
- 7 Volte ao rekordbox, introduza o nome e a palavra-passe da conta e, em seguida, clique em [Configuração].
O rekordbox está pronto a ser usado, clicando em [OK].

Introduzir a palavra-passe de administrador (Mac)/Permitir o controlo da conta de utilizador (Windows)

Se estiver a utilizar um computador Mac, ser-lhe-á solicitado que introduza uma palavra-passe. Introduza a palavra-passe de administrador do computador Mac. Se aparecer a seguinte mensagem, tem de clicar em [Allow].




* Além da pasta “Descargas”, também poderá ser a pasta “Documentos”, “Secretária”, “Dropbox”, etc.

Se utilizar um computador Windows, ser-lhe-á solicitado que permita que o rbinit.exe faça alterações no seu computador. Confirme o editor e clique em [Sim].

Nova instalação ou atualização do rekordbox a partir da versão 6


Quando abre o rekordbox, aparecem várias janelas. Verifique os conteúdos e clique em [SEGUINTE] para avançar.



Atualização do rekordbox 5 ou versão anterior

Se utilizar a biblioteca do rekordbox na versão 5 ou anterior, tem de a converter (pode criar uma biblioteca vazia sem utilizar a biblioteca do rekordbox numa versão anterior).

Quando abre o rekordbox, aparece a seguinte janela.



1 Clique em [SEGUINTE].

2 Clique em [INICIAR].

A conversão da biblioteca inicia.

Clique em [Inicie o rekordbox com uma biblioteca vazia] se não estiver a utilizar a biblioteca do rekordbox na versão 5 ou anterior.

Sugestão

- Para cancelar a conversão da biblioteca, clique em [CANCELAR]. É necessário voltar a converter a biblioteca.
- Mesmo se cancelar a conversão da biblioteca ou se não converter a biblioteca, pode fazê-lo mais tarde. Selecione [Importar a sua biblioteca a partir da ver. 5 (ou anterior)] a partir de [Biblioteca] no meu [Ficheiro] na parte superior do ecrã.

Nota

- Caso não exista espaço livre suficiente no disco do computador, é apresentado um ecrã de erro. Verifique o espaço livre do seu computador e, em seguida, clique em [Tentar novamente] para voltar a iniciar a conversão da biblioteca.
- A conversão da biblioteca pode demorar algum tempo e não é possível usar o rekordbox até a conversão estar concluída.

Quando é apresentada a janela [Escolha o seu plano]

Choose your plan

Main features available by upgrading plans		Professional	Creative	Core	Free
Number of devices that can be activated		8	4	3	0
Comfortable music management	Collaborative Playlist	✓			✓*
	Collection Filter	✓	✓	✓	✓*
	Column View	✓	✓	✓	✓*
	DUAL PLAYER	✓	✓	✓	✓*
Compatible with a wide range of music streaming services			✓	✓	✓
Cloud music management	rekordbox Cloud Storage powered by Dropbox	5TB			
	Collection Auto Upload	✓			
	Device Library Backup	✓			
	CloudDirectPlay	✓	✓		
	Cloud Library Sync	✓	✓		
Advanced track analysis	Automatic detection of vocal position using AI technology	✓	✓		
	Intelligent Cue Creation	✓	✓	✓	
	Cloud Analysis	✓		✓	
Advanced DJ performance	Video performance	✓	✓		
	DVS control	✓	✓	✓	
	STEMS	✓	✓	✓	✓
Additional effects	RMX effects	✓	✓		
	DJM effects	✓	✓	✓	
Editing and recording	Editing tracks	✓	✓		
	Record and share DJ mixes	✓	✓	✓	

New subscription plans for rekordbox ver. 7

* Available upon owner registration

Choose your plan

Click to proceed

Clique em [Escolha o seu plano] para abrir o site do rekordbox (rekordbox.com) e subscreva um plano de subscrição. Para informação mais detalhada acerca dos planos de subscrição, consulte “Comparar planos” no site do rekordbox.

rekordbox.com/pt/plan/

Clique em [Clique para continuar] caso já tenha subscrito um plano de subscrição ou não queira subscrever um plano.

Nota

- A informação acerca da janela anterior serve apenas de exemplo. Para informação acerca de preços efetivos e serviços aplicáveis, consulte o site do rekordbox.

Configurar o rekordbox

- “Acerca da autenticação por parte do equipamento de DJ (Hardware Unlock)” (página 13)
- “Ativar o seu computador com o seu plano de subscrição” (página 14)
- “Instalar o controlador de áudio” (página 15)
- “Configurar a saída de áudio” (página 15)

Acerca da autenticação por parte do equipamento de DJ (Hardware Unlock)


Dependendo do equipamento Pioneer DJ, quando liga o equipamento de DJ ao seu computador onde o rekordbox se encontra instalado, pode usar funções limitadas, tais como gravar no modo PERFORMANCE e a função DVS sem subscrever um plano de subscrição. Para informação mais detalhada acerca do equipamento de DJ suportado, consulte o site do rekordbox.


rekordbox.com/pt/support/faq/v7/#faq_q700001

Consulte o Manual de instruções do equipamento de DJ ligado.

Ativar o seu computador com o seu plano de subscrição

Ao assinar um plano de subscrição, pode utilizar o rekordbox em vários computadores, iniciando sessão nos computadores com a mesma conta AlphaTheta e utilizar funções limitadas.

Se o número de dispositivos que podem ser ativados não atingiu o limite, o computador será automaticamente ativado quando o rekordbox iniciar. Além disso, pode ativar e desativar manualmente com o interruptor [Ativar este computador] na categoria [PLAN] da janela [Preferências] que se abre ao clicar em  no canto superior direito do ecrã.



1. Conta AlphaTheta
2. O seu plano de subscrição atual
3. A próxima Data de expiração para o seu plano de subscrição
4. Histórico para o seu plano de subscrição
5. Ligue /desligue a ativação.
6. A próxima data de faturação para o seu plano de subscrição
7. Clique aqui e selecione o seguinte.

[Alterar/cancelar o seu plano]: Altere ou cancele o seu plano de subscrição.

[Verificar dispositivos ativos]: Verifique o estado de ativação em outros computadores e dispositivos móveis.

Para informação detalhada e notas sobre como atualizar um plano de subscrição, verifique as FAQ fornecidas no site do rekordbox.


Sugestão


- Se usar a mesma conta AlphaTheta, pode ativar vários computadores e dispositivos móveis apenas com uma plano de subscrição. O número de computadores e dispositivos móveis que pode ativar é limitado, de acordo com o seu plano de subscrição. Por essa razão, se adquirir um novo computador e o usar com o rekordbox, desative primeiro um computador antigo.

Instalar o controlador de áudio

Quando ligar o equipamento de DJ ao computador, aparece o ecrã de instalação do controlador. Siga as instruções no ecrã para instalar o controlador. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do equipamento de DJ.

Configurar a saída de áudio


Clique em  no canto superior direito do ecrã para abrir a janela [Preferências] e, em seguida, selecione a coluna ou a interface de áudio em [Áudio] da categoria [Áudio].



Sobre o período EXPERIMENTAL

Quando iniciar o rekordbox com o plano gratuito, aparece a janela [Período experimental gratuito de 30 dias].


Clique em [OK] para iniciar o período EXPERIMENTAL.





Nota

- O período EXPERIMENTAL só pode ser utilizado uma vez. Verifique as FAQ fornecidas na página web da rekordbox abaixo. rekordbox.com/pt/support/faq/plans-7/#faq-q700040

Acerca de [INFO]

Clique em  no canto superior direito do ecrã para abrir a janela [INFO]. A conta AlphaTheta atualmente iniciada é apresentada no canto superior direito do ecrã. Pode mudar a conta AlphaTheta.



1. Aparecem as informações do website do rekordbox (rekordbox.com). Ao clicar na caixa de seleção [Apresentar no arranque apenas quando está disponível nova informação.] na parte inferior do ecrã, consegue configurar a interrupção de apresentação de informações quando o rekordbox inicia caso não haja informações novas.
2. Aparecem notificações personalizadas para o utilizador. Quando surge uma nova notificação, aparece um distintivo no ícone  ou no separador.
3. É apresentada a conta AlphaTheta. Quando clica aqui e seleciona [Trocar de Conta], pode mudar a conta AlphaTheta. Quando clica aqui e seleciona [Alterar Perfil], pode alterar o perfil da sua conta AlphaTheta.

Modo EXPORT e modo PERFORMANCE

O rekordbox oferece dois modos para a preparação do seu set de DJ e a sua atuação de DJ.

Clique em [EXPORT] ou [PERFORMANCE] no canto superior esquerdo para alterar este modo.

Acerca do modo EXPORT

Ao usar a série CDJ/XDJ, o rekordbox suporta atuações de DJ que usam formas de onda, cues, loops, sincronização de batida, etc., através da análise de ficheiros de música antes de iniciar.



Pode usufruir de várias atuações de DJ, utilizando o PRO DJ LINK, adicionando ficheiros de música que estão gravados no computador e no dispositivo de armazenamento USB, à [Colecção] do rekordbox e gerindo-os. Para informação mais detalhada acerca do PRO DJ LINK, consulte “Utilizar com o equipamento de DJ (PRO DJ LINK)” do “Manual de Instruções rekordbox” no site do rekordbox. Ao registar um plano de subscrição, pode guardar ficheiros de música numa nuvem e partilhá-los com outros dispositivos, incluindo informações de biblioteca, como grelhas e filas.

Acerca do modo PERFORMANCE

Utilize o modo PERFORMANCE para atuações de DJ de mistura no rekordbox. Pode desfrutar de atuações de DJ profissionais com o um máximo de 4 decks, 16 amostradores e várias funcionalidades, incluindo a função de efeitos.



O modo PERFORMANCE tem várias funções* úteis para a reprodução de DJ, como a sincronização com equipamento de iluminação, a utilização de ficheiros de música em streaming, a separação de vozes e partes de acompanhamento de um ficheiro de música, a partilha de misturas no SNS, o armazenamento de ficheiros de música e informações da biblioteca na nuvem para partilhar com outros dispositivos, a partilha de listas de reprodução com outros utilizadores e a aprendizagem de padrões de definição de filas do utilizador para configurar filas automaticamente.

* Dependendo do seu plano de subscrição, algumas funções podem não estar disponíveis. Para informação mais detalhada acerca dos planos de subscrição, consulte “Comparar planos” no site do rekordbox.
rekordbox.com/pt/plan/

Transferir e instalar o pacote de amostras

Pode transferir os ficheiros áudio do “pacote de amostras” que podem ser usados para o amostrador do rekordbox. Selecione [Conteúdo adicional] > [Sample Pack] > [Transferir] a partir do menu [Ficheiro] na parte superior do ecrã. A transferência vai começar. Após efetuar a transferência, selecione [Importar] e, em seguida, selecione o ficheiro transferido. O ficheiro transferido será importado para o rekordbox. Após a importação, pode usar os ficheiros áudio para o amostrador.

Outros

Requisitos do sistema

As informações mais recentes (sistemas operativos suportados, ambiente operativo necessário, etc.) estão disponíveis no site do rekordbox.

rekordbox.com/pt/download/#system

CONTRATO DE LICENÇA DE UTILIZADOR FINAL DO rekordbox

Para consultar o “CONTRATO DE LICENÇA DE UTILIZADOR FINAL DO rekordbox”, visite o website do rekordbox.

rekordbox.com/pt/download/

Ambiente de comunicação no computador

Dependendo do software de segurança e das definições do sistema operativo do seu computador, as comunicações com o equipamento de DJ ou os dispositivos móveis podem ser interrompidas. Se isso ocorrer, verifique as definições dos quatro programas indicados em seguida, para garantir que não estão bloqueados. A extensão do programa depende do sistema operativo do computador. Por exemplo, a extensão “.app” refere-se ao Mac e a extensão “.exe” refere-se ao Windows:

```
rekordbox  
edb_streamd  
rbhttpserver  
rbcloudagent.exe
```

Quando a partilha da ligação à Internet do computador estiver ativada, podem surgir problemas nas comunicações com outros computadores ou unidades de DJ ligadas na LAN. Desative a partilha, antes de ligar o computador à LAN.

- Mac: Abra [Preferências do sistema] e remova a seleção de [Partilha de internet] em [Partilha].
- Windows: Abra [Propriedades de Ligação de Área Local] e, em seguida, em [Partilha], remova a seleção de [Permitir a outros utilizadores da rede ligar através da ligação à Internet deste computador] em [Partilha de Ligação à Internet].

As comunicações com o equipamento de DJ ou dispositivos móveis também podem ser interrompidas, se a rede (endereço IP, número da porta, etc.) estiver restringida por um router ou outro dispositivo de comunicações.

Para obter informação mais detalhada sobre os dispositivos de comunicações, o software de segurança e as definições do sistema operativo, contacte o respetivo fabricante ou representante de vendas.

Formatos de ficheiros que podem ser carregados e reproduzidos

Os ficheiros que podem ser carregados e reproduzidos no rekordbox estão apresentados na lista apresentada a seguir.

- Pode não ser possível ler ou reproduzir ficheiros de música protegidos por direitos de autor.
- Consulte o manual de instruções do equipamento de DJ para saber o que fazer com ficheiros de música (formatos de ficheiro) que não podem ser carregados e reproduzidos no equipamento de DJ.

Ficheiros de música

Ficheiro de música	Formatos compatíveis	Método de codificação	Profundidade de bits	Taxa de bits	Frequência de amostragem	Extensão do ficheiro
MP3	MPEG-1 AUDIO LAYER-3	CBR VBR	16 bits	32 kbps a 320 kbps	32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	.mp3
	MPEG-2 AUDIO LAYER-3	CBR VBR	16 bits	16 kbps a 160 kbps	16 kHz 22,05 kHz 24 kHz	.mp3
AAC	MPEG-4 AAC LC	CBR VBR	16 bits	8 kbps a 320 kbps	16 kHz 22,05 kHz 24 kHz 32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	.m4a .mp4
WAVE		PCM não comprimido	16 bits 24 bits	—	44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 192 kHz	.wav
AIFF		Descomprimi do PCM	16 bits 24 bits	—	44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 192 kHz	.aif .aiff

Ficheiro de música	Formatos compatíveis	Método de codificação	Profundidade de bits	Taxa de bits	Frequência de amostragem	Extensão do ficheiro
Apple Lossless		PCM comprimido	16 bits 24 bits	—	44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 192 kHz	.m4a
FLAC		PCM comprimido	16 bits 24 bits	—	44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 192 kHz	.flac .fla

■ Ficheiros de vídeo

- Extensão do ficheiro: mpg, mp4, m4v, avi (Windows)
- Formato vídeo
 - Codec: h.264, mpeg-4, mpeg-2
 - Resolução de exibição: até 1 920 × 1 080
- Formato áudio: LPCM (aiff), aac, mp3

Sistema de ficheiros suportado

Note que o rekordbox apenas pode efetuar gravações nos cartões de memória SD e dispositivos de armazenamento USB (memória flash ou discos rígidos) listados na tabela abaixo.

Suporte de gravação	FAT16	FAT32	NTFS	exFAT	HFS	HFS+
Cartões de memória SD	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A
Dispositivos de armazenamento USB	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓

- Para o equipamento de DJ que suporta exFAT, verifique as FAQ fornecidas no website do rekordbox abaixo.
rekordbox.com/pt/support/faq/v7/#faq-q700010
- Consulte o manual de instruções de cada equipamento de DJ para conhecer os cartões de memória SD e os dispositivos de armazenamento USB (memória flash e disco rígido) compatíveis com o equipamento de DJ.
- O HFS+ está disponível apenas para Mac.

Site de suporte online

Antes de colocar questões sobre os procedimentos de funcionamento ou problemas técnicos do rekordbox, leia este manual e verifique as FAQ (perguntas frequentes) fornecidas no site do rekordbox.

- A AlphaTheta Corporation recolhe os seus dados pessoais para os seguintes fins:
 1. Fornecer assistência ao cliente relativamente ao produto adquirido
 2. Fornecer-lhe, através de e-mail, informações sobre produtos ou eventos
 3. Para obter reações recolhidas por inquéritos para planeamento de produtos
 - As suas informações pessoais são mantidas confidenciais conforme estabelecido pela política de privacidade da nossa empresa.
 - É possível consultar a política de privacidade da AlphaTheta Corporation no site de suporte online do rekordbox.
- Quando colocar questões relativas ao rekordbox, certifique-se de que nos fornece o tipo de computador e especificações (CPU, memória instalada e outros periféricos ligados, etc.), o sistema operativo utilizado e respetiva versão, assim como informações concretas relativas à questão a tratar.
 - Para colocar questões relacionadas com a configuração do seu computador com dispositivos periféricos não-AlphaTheta Corporation e para obter o suporte técnico correspondente, contacte o fabricante ou revendedor.
- O lançamento de atualizações de versões é comunicado com antecedência de modo a melhorar a funcionalidade e desempenho do rekordbox. Os programas de atualização estarão disponíveis para transferência no site de suporte online do rekordbox. Recomendamos vivamente que consulte estas atualizações de modo a utilizar sempre a versão mais recente do rekordbox.

Exclusão de garantias

Note que a AlphaTheta Corporation não aceita qualquer responsabilidade pela legalidade, moralidade ou fiabilidade de operação relacionadas com a utilização do rekordbox pelos clientes. Podem surgir problemas de funcionamento do rekordbox devido ao ambiente de funcionamento do computador do cliente e do rekordbox ou conflito com outro software.

Note que a AlphaTheta Corporation não aceita qualquer responsabilidade pela perda da sua informação registada. Registe à parte as informações registadas e guarde-as num local seguro.

Aviso de direitos de autor

A utilização do rekordbox é restrita relativamente à reprodução e cópia de música protegidas contra cópia.

- O programa poderá não funcionar corretamente se estiverem incorporados dados encriptados de proteção contra cópia no suporte multimédia gravado.
- A reprodução, análise e outras operações poderão ser interrompidas, se forem detetados dados incorporados de proteção contra cópia no suporte multimédia gravado.

Os materiais que gravar destinam-se a fruição pessoal e não podem ser utilizados para outros fins, sem a permissão do proprietário dos direitos de autor.

- A música gravada a partir de CD ou outro suporte poderá estar protegida por leis de direitos de autor de países individuais assim como por um acordo internacional. É o único responsável pela utilização legal das gravações por si efetuadas.
- Ao lidar com música transferida através da Internet, a pessoa que transferiu a música é totalmente responsável por utilizar a música, de acordo com o contrato existente com o site a partir do qual a música foi transferida.

Marcas comerciais e licenças

- rekordbox™ é uma marca comercial ou marca comercial registrada da AlphaTheta Corporation.
- PRO DJ LINK™ é uma marca comercial ou marca comercial registrada da AlphaTheta Corporation.
- Windows é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos E.U.A. e em outros países.
- Mac e macOS são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos E.U.A. e em outros países e regiões.
- A Intel® é uma marca comercial registrada da Intel Corporation nos E.U.A. e em outros países.
- Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.
- ASIO é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Steinberg Media Technologies GmbH.
- Outros nomes de produtos, tecnologia e empresas, etc. aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas dos respectivos proprietários.

©2024 AlphaTheta Corporation.